

## INSTRUCTIVO PARA RECOLECCION DE MUESTRA UROCULTIVO CON SONDA

---

La toma de muestra debe realizarla personal capacitado y con métodos asépticos, a fin de evitar el ingreso de microorganismos en la vejiga.

» La toma de muestra varía en función del tiempo en que haya estado colocada la sonda vesical:

→ Con sonda vesical recién colocada (recambio de sonda o cateterismo vesical intermitente), efectúe el goteo directo a través de la sonda: deseche los primeros 10-15 ml de orina y recoja el flujo siguiente.

→ Con sonda vesical con menos de 7 días de colocada (cateterismo vesical permanente), debe efectuarse una punción proximal de la sonda: obture la sonda por medio de una pinza a unos 10 cm de su inserción en el meato urinario y permita que se llene el extremo proximal durante 15 minutos. Desinfecte, con etanol al 70%, la porción proximal de la sonda donde se realizará la punción. Puncé con jeringa y aguja estériles y recoja asépticamente 15 ml de orina.

→ En caso de sonda vesical con más de 7 días de colocada, deberá recambiar la sonda y proceder según las indicaciones provistas para sonda vesical recién colocada.

» La orina debe recolectarse, siempre, en un frasco estéril de boca ancha. No se aceptarán muestras provenientes de bolsas colectoras.

**“La toma de muestra es el principio de un buen análisis.”**

ITCH-108 Rev-00